
burda style
12/2019 Download-Schnitt

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

118 Пуловер ●●●●●



Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 68 см.

Вам потребуется:
Эластичное трикотажное полотно с люрексовыми нитями 1,45–1,50–1,50–1,50–1,50 м шириной 140 см; флизелин H 609; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только эластичные тонкие вязаные или трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:
На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов – 4 см.

Раскрой:

21	Перед со сгибом	1x
22	Спинка	2x
23	Рукав	2x
24	Обтачка горловины переда со сгибом	1x
25	Обтачка горловины спинки	2x

Прокладка: приутюжить к деталям 24 и 25 с изнаночной стороны.


Пошив:
Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа пуловера и рукавов настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию – см. «Это надо знать» на стр. 56. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ Сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить.

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек С
Детали 21–25
размер 36 ─·─·─·─
размер 38 ───── ─────
размер 40 ── ─ ─ ── ─ ─
размер 42 ──── ‐‐‐‐ ────
размер 44 ∼∼∼∼∼∼



■ Внутренние срезы обтачки горловины обметать. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Задние концы обтачки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев потайной застежки на молнию, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза спинки вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь в нескольких местах. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Концы обтачки пришить вручную к тесьмам потайной застежки-молнии.


■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Выполнить швы рукавов (контрольная метка 4). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам (контрольная метка 5). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

■ Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.





План раскладки
Эластичное трикотажное полотно с люрексовыми нитями шириной 140 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост	см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

Это надо знать


Потайная застежка-молния


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок по многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.






Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

burda style Download–Schnitt

Modell 118 burda style 12/2019




2a


rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ


1a

Mod. 118 aus burda style 12/2019



2b
1a
1b



2c
1b
1c


2d
Taille
waist
ТАЛИЯ
1c

4a





3a



2a




4b
3
3a
3b
2b


4c
5
3
3b
3c
2c

4d

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

3c

2d

6a


1

5a

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

22

4a


6b
4
5a
5b
Kontrollquadrat / test square
Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)
4b

6c

5c

5b

25

2

rückwärtige Mitte Fadenlauf
center back straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

4c

6d

burda®

www.burdastyle.de

5c

1

21

4d

2


24


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ


5

7a

6a


7a
7b
23
6b


7b
7c
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ
straight grain
Fadenlauf
6c


7c
6d